

# Nova Audio से साउंड काटिए, बदलिए और रिकॉर्ड कीजिए

साउंड के लिए चार मुफ्त टूल, स्टेप-बाय-स्टेप: MP3 cutter, Video to MP3, Ringtone maker और Voice recorder। फ़ोन के लिए बने हैं, हर स्क्रीन पर चलते हैं।

novaclip.tech · Nova Audio यूज़र मैनुअल (हिन्दी) · अपडेट: 9 अक्टूबर 2026

## क्विक स्टार्ट: 5 स्टेप में आपकी पहली कटिंग

**1 टूल खोलिए।** Nova Audio खोलिए और MP3 cutter चुनिए।

**2 फ़ाइल चुनिए।** Choose an audio file पर टैप कीजिए और कोई गाना या रिकॉर्डिंग चुनिए।

**3 हिस्सा चुनिए।** साउंड वेव पर दोनों हैंडल खींचिए।

**4 सुनिए।** सिर्फ़ उस हिस्से को सुनने के लिए Play पर टैप कीजिए।

**5 सेव कीजिए।** Cut and save पर टैप कीजिए, फिर Save file।

Nova Audio खोलिए और उसे दूसरे टैब में रखकर साथ-साथ करते चलिए।

## शुरू करने से पहले

Nova Audio आपके वेब ब्राउज़र में चलता है, इसलिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना है और साइन अप भी नहीं करना है। यह पहले फ़ोन के लिए बना है, और टैबलेट और कंप्यूटर पर उसी तरह चलता है।

### आधुनिक ब्राउज़र

एंड्रॉइड और कंप्यूटर पर Chrome या Edge, iPhone और iPad पर Safari। इसे अपडेटेड रखिए।

### पहली बार इंटरनेट

Nova Audio को एक बार खोलने के लिए यह चाहिए। MP3 बनाने वाला हिस्सा (और कुछ ब्राउज़र में M4A वाला) उस फॉर्मेट में पहली बार सेव करते समय लाया जाता है, और फिर अगली बार के लिए रखा जाता है।

### डिवाइस में जगह

आपकी फ़ाइल आपके डिवाइस पर पढ़ी और सेव की जाती है। तैयार फ़ाइल के लिए कुछ जगह खाली रखिए।

### अकाउंट नहीं चाहिए

बिना साइन इन किए आप काट, बदल और रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ अपलोड नहीं होता।



इसे ऐप की तरह खोलने के लिए ब्राउज़र मेन्यू में **Add to Home screen** (या **Install app**) चुनिए।

## स्क्रीन एक नज़र में

Nova Audio में कुछ सीधी-सादी स्क्रीन हैं। पहली स्क्रीन पर आप फ़ाइल चुनते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। फिर एडिटर आता है, और उसके बाद वह स्क्रीन जो आपकी तैयार फ़ाइल दिखाती है। फ़ोन पर एडिटर ऐसा दिखता है:



- ऊपर की पट्टी।** तीर आपको वापस Nova Clip पर ले जाता है। बीच में उस टूल का नाम दिखता है जिसमें आप हैं। दाईं तरफ़ का **...** बटन **Menu** खोलता है, जहाँ से आप टूल बदलते हैं।
- साउंड वेव।** आपकी आवाज़ एक तस्वीर की तरह खिंची हुई। दोनों हैंडल उस हिस्से को चिह्नित करते हैं जो आप रखते हैं, और बाकी धुँधला रहता है। प्ले की जगह बदलने के लिए वेव पर टैप या ड्रैग कीजिए।
- Play और दो बटन।** प्ले बटन सिर्फ़ आपका चुना हुआ हिस्सा चलाता है। **Start here** और **End here** प्ले की मौजूदा जगह पर शुरुआत और अंत तय करते हैं।
- बारीक ठीक करना और ऑप्शन।** छोटे **-** और **+** बटन शुरुआत और अंत को सेकंड के दसवें हिस्से से खिसकाते हैं। **More options** में फ़ेड, वॉल्यूम और नॉइज़ रिमूवर हैं। **Save as** फ़ॉर्मेट और क्वालिटी तय करता है।
- सेव बटन।** यह सबसे नीचे रहता है। उसके ऊपर की एक लाइन बताती है कि आपको क्या मिलेगा, जैसे फ़ाइल कितनी लंबी होगी और लगभग कितनी बड़ी। उसका नाम टूल के हिसाब से बदलता है: **Cut and save**, **Save as MP3**, **Make my ringtone** या **Save recording**।

## चार टूल और Menu

Nova Audio में चार टूल हैं। वे एक ही एडिटर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लगभग एक ही तरह से चलते हैं। सिर्फ़ पहली स्क्रीन और आखिरी बटन बदलते हैं।

| टूल            | कब इस्तेमाल करें                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MP3 cutter     | आपके पास कोई गाना या रिकॉर्डिंग है और आपको उसका एक हिस्सा चाहिए।      |
| Video to MP3   | आपके पास कोई वीडियो है और आपको उसकी आवाज़ चाहिए।                      |
| Ringtone maker | आपको अपने Android फ़ोन या iPhone के लिए रिंगटोन चाहिए।                |
| Voice recorder | आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, या शोर वाली रिकॉर्डिंग साफ़ करनी है। |

## Menu से टूल बदलिए

**Menu** खोलने के लिए ऊपर दाईं तरफ़ **...** पर टैप कीजिए। **Tools** के नीचे कोई दूसरा टूल चुनिए। **आपकी खोली हुई फ़ाइल खुली रहती है**, इसलिए आप MP3 cutter में कोई गाना खोलकर, उसे दोबारा चुने बिना Ringtone maker में जा सकते हैं। जिस टूल में आप हैं उस पर टिक दिखता है।

More के नीचे About Nova Audio, All free tools, और Nova Clip (वीडियो एडिट करें), Nova Studio (फोटो एडिट करें) और Nova Animate (कार्टून बनाएँ) के लिंक हैं।

💡 जब फ़ाइल पढ़ी या सेव की जा रही हो, या माइक्रोफ़ोन चालू हो, तब Menu इंतज़ार करता है। पहले उसे पूरा या रद्द कीजिए, फिर Menu खोलिए।

## MP3 cutter

किसी गाने या ऑडियो फ़ाइल को काटकर सिर्फ़ मनचाहा हिस्सा रखिए।

- 1 **Choose an audio file** पर टैप कीजिए (या कंप्यूटर पर फ़ाइल को पेज पर छोड़ दीजिए)। Nova Audio *Reading the sound...* दिखाता है और फिर एडिटर खुलता है।
- 2 हिस्सा चुनने के लिए दोनों हैंडल खींचिए, या **Start here** और **End here** इस्तेमाल कीजिए। देखिए हिस्सा चुनिए।
- 3 सिर्फ़ उस हिस्से को सुनने के लिए प्ले बटन पर टैप कीजिए।
- 4 चाहें तो **More options** में फ़्रेड जोड़िए या आवाज़ ऊँची कीजिए।
- 5 **Save as** के नीचे **MP3**, **M4A** या **WAV** और क्वालिटी चुनिए।
- 6 **Cut and save** पर टैप कीजिए, फिर अगली स्क्रीन पर **Save file**।

नई फ़ाइल में मूल फ़ाइल का नाम रहता है और उसके आगे *-cut* जुड़ जाता है, जैसे *song-cut.mp3*, इसलिए मूल फ़ाइल कभी नहीं बदलती।

💡 एडिटर के ऊपरी कोने का Other file बटन आपको टूल छोड़े बिना कोई दूसरी फ़ाइल चुनने देता है।

## Video to MP3

किसी वीडियो की आवाज़ को MP3 के रूप में सेव कीजिए। चाहें तो सिर्फ़ मनचाहा हिस्सा भी रख सकते हैं।

- 1 **Choose a video** पर टैप कीजिए और अपने फ़ोन या कंप्यूटर से कोई वीडियो चुनिए (MP4, MOV, M4V, WebM, MKV या 3GP)।
- 2 एडिटर वीडियो की आवाज़ को वेव के रूप में दिखाता है। शुरू में पूरी आवाज़ रखी जाती है। सिर्फ़ एक हिस्सा चाहिए तो हैंडल खींचिए।
- 3 **Save as MP3** पर टैप कीजिए, फिर **Save file**।

फ़ाइल को वीडियो का नाम और नया अंत मिलता है, जैसे *holiday.mp3*। वीडियो खुद नहीं बदलता और अपलोड भी नहीं होता।

💡 अगर किसी वीडियो में साउंड ट्रैक नहीं है, तो Nova Audio बता देता है: *This file has no sound in it!*

## Ringtone maker

किसी भी गाने से Android या iPhone के लिए रिंगटोन बनाइए।

- 1 **Choose a song** पर टैप कीजिए और फ़ाइल चुनिए।
- 2 **Ringtone for** के नीचे **Android** (MP3, 40 सेकंड तक) या **iPhone** (M4R, 30 सेकंड तक) चुनिए।
- 3 अगर गाना सीमा से लंबा है, तो Nova Audio उतनी लंबाई के **सबसे तेज़ आवाज़ वाले हिस्से** से शुरू होता है। जो हिस्सा आपको सच में चाहिए उसे चुनने के लिए हैंडल खिसकाइए। हिस्सा सीमा से लंबा नहीं हो सकता।
- 4 **Quality** के नीचे **Small, Good** या **Best** चुनिए। **1 s fade out** पहले से चालू है, इसलिए रिंगटोन धीरे से खत्म होती है। उसे **More options** में बदलिए।
- 5 **Make my ringtone** पर टैप कीजिए। तैयार होने पर स्क्रीन पर *Your ringtone is ready* लिखा आता है। **Save file** पर टैप कीजिए।

### रिंगटोन इस्तेमाल करना

- **Android:** रिंगटोन एक MP3 है। ज़्यादातर फ़ोन 30 सेकंड या उससे कम में खुश रहते हैं। अपने फ़ोन की Settings में Sound खोलिए, फिर Phone ringtone, और फ़ाइल चुनिए।
- **iPhone:** रिंगटोन **M4R** के रूप में सेव होती है। फ़ाइल को Mac पर Finder से (या Windows पर iTunes से) जोड़िए, या उसे GarageBand में खोलिए। फिर Settings, Sounds & Haptics, Ringtone में उसे चुनिए। Nova Audio तैयार स्क्रीन पर भी ये स्टेप दिखाता है।

## Voice recorder

अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, बैकग्राउंड का शोर हटाइए और उसे MP3 के रूप में सेव कीजिए।

- 1 पहली स्क्रीन पर **Record your voice** पर टैप कीजिए। (दूसरे टूल में इसका नाम **Or record your voice** है।)
- 2 ब्राउज़र के पूछने पर माइक्रोफ़ोन की अनुमति दीजिए। अगर आपने पहले Block पर टैप किया था, तो **माइक्रोफ़ोन का हल** देखिए।
- 3 शुरू करने के लिए **लाल बटन** पर टैप कीजिए। बोलते समय एक लेवल बार चलता है और टाइमर आगे बढ़ता है। रिकॉर्ड करते समय आपकी स्क्रीन चालू रहती है।
- 4 रोकने के लिए लाल बटन पर फिर टैप कीजिए। आप एक बार में 30 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- 5 आपकी रिकॉर्डिंग एडिटर में खुलती है, जिसका नाम *Recording* और तारीख-समय होता है। हैंडल से शुरुआत और अंत काट दीजिए।
- 6 **More options** में (इस टूल में वह पहले से खुला रहता है) अगर हिस, पंखे या गुनगुनाहट की आवाज़ है तो **Noise remover** चालू कीजिए, और रिकॉर्डिंग धीमी हो तो **Louder** चुनिए।
- 7 **Save recording** पर टैप कीजिए, फिर **Save file**।

रिकॉर्ड किए बिना वापस जाने के लिए रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर **Back** पर टैप कीजिए। आप **Or choose a file** से अपने डिवाइस पर पहले से मौजूद फ़ाइल भी चुन सकते हैं और उसे उसी तरह साफ़ कर सकते हैं।

💡 शांत कमरे में रिकॉर्ड कीजिए, फ़ोन को मुँह से लगभग एक हथेली की दूरी पर रखकर। नॉइज़ रिमूवर तब सबसे अच्छा चलता है जब शुरू या अंत में कुछ शांत पल हों, इसलिए एक सेकंड की खामोशी छोड़िए।

## हिस्सा चुनिए

साउंड वेव आपकी आवाज़ को समय के साथ दिखाती है: ऊँची पट्टियाँ तेज़ आवाज़ हैं, छोटी पट्टियाँ धीमी। जो हिस्सा आप रखते हैं वह चमकीला रहता है। बाकी धुंधला।

- **हैंडल खींचिए।** बायाँ हैंडल शुरुआत तय करता है और दायाँ हैंडल अंत। हर हैंडल के किनारे की रेखा ही ठीक-ठीक बिंदु है।
- **वेव पर टैप या ड्रैग कीजिए** ताकि हिस्सा बदले बिना प्ले की जगह बदल जाए।
- **Start here / End here।** आवाज़ चलाइए, और जिस पल चाहिए उसी पल इन पर टैप कीजिए। यह अक्सर खींचने से तेज़ होता है।
- **- और + से Start और End।** हर टैप बिंदु को सेकंड के दसवें हिस्से से खिसकाता है। बटन को दबाए रखिए तो वह दोहराता है, फिर तेज़ हो जाता है।
- **Zoom in।** सिर्फ़ अपना हिस्सा और उसके आसपास थोड़ा-सा देखने के लिए **Zoom in** पर टैप कीजिए (ज़ूम होने पर बटन पर **Show all** लिखा होता है), ताकि हैंडल रखना आसान हो।
- **Play।** प्ले बटन आपके फ़ेड के साथ सिर्फ़ आपका चुना हुआ हिस्सा चलाता है, और अंत पर रुक जाता है। रोकने के लिए उस पर फिर टैप कीजिए।

वेव के नीचे की लाइन प्ले की जगह दिखाती है और *Keeping* के बाद हिस्से की लंबाई। प्लेयर के नीचे *Saves 0:12.3 as MP3, about 190 KB*. जैसी लाइन बताती है कि सेव की गई फ़ाइल कैसी होगी। हिस्सा कम से कम सेकंड के दसवें हिस्से जितना लंबा होना चाहिए।

💡 पहले लगभग सही हिस्सा चुनिए, फिर **Zoom in** पर टैप कीजिए और **- और +** से बारीकी से ठीक कीजिए।

## फ़ेड और वॉल्यूम

बटनों के नीचे **More options** खोलिए। उसमें फ़ेड, वॉल्यूम और नॉइज़ रिमूवर हैं।

- **Fade in: Off, 1 s, 2 s या 3 s।** आवाज़ झटके से शुरू होने की जगह धीरे से शुरू होती है।
- **Fade out:** यही विकल्प। आवाज़ धीरे से खत्म होती है। एक-दो सेकंड का फ़ेड आउट गाने के बीच की कटिंग को छिपा देता है।
- **Volume: Same** आवाज़ वैसी ही रखता है। **Louder** सबसे धीमी रिकॉर्डिंग को उतना उठाता है जितना साउंड बिगाड़े बिना हो सके। बदलाव आप सेव करने के बाद सुनते हैं।

सेव करने से पहले, हिस्सा चलाने पर आप फ़ेड सुन सकते हैं।

## नॉइज़ रिमूवर

(PRO टैग, अभी मुफ़्त!) **Noise remover** हिंस, पंखे या गुनगुनाहट जैसे लगातार चलते शोर को हटाता है। वह **More options** में है, चार विकल्पों के साथ: **Off, Low, Medium** और **High**।

- वह सबसे शांत पलों से सीखता है कि शोर कैसा सुनाई देता है, फिर पूरी रिकॉर्डिंग से उससे थोड़ा ज़्यादा हटा देता है।
- **Low** हल्का है और आवाज़ को स्वाभाविक रखता है। **High** सबसे ज़्यादा शोर हटाता है, पर आवाज़ थोड़ी पतली लग सकती है। पहले Medium आजमाइए।
- वह तब सबसे अच्छा चलता है जब सीखने के लिए कुछ शांत पल हों, और एक बार में **10 मिनट** तक पर काम करता है। लंबी फ़ाइल के लिए छोटा हिस्सा चुनिए। सेव बटन के ऊपर की लाइन आपको चेताती है: *The noise remover works on up to 10 minutes.*
- काम करते समय स्क्रीन पर *Cleaning the sound...* लिखा आता है और एक बार दिखता है। पेज खुला रखिए।

💡 वह पीछे की किसी आवाज़, म्यूज़िक या अचानक आने वाली आवाज़ों को नहीं हटा सकता। वह लगातार चलते शोर के लिए बना है।

## Save as: फ़ॉर्मेट और क्वालिटी

**Save as** के नीचे फ़ाइल का प्रकार चुनिए। (Ringtone maker इसे Android या iPhone के हिसाब से खुद चुन लेता है, और सिर्फ़ **Quality** दिखाता है।)

| फ़ॉर्मेट | किसलिए                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP3      | हर जगह चलता है। गानों, आवाज़ और Android रिंगटोन के लिए सबसे अच्छा।                                                                                    |
| M4A      | उसी साइज़ में थोड़ी बेहतर आवाज़। iPhone, Android और कंप्यूटर पर चलता है।                                                                              |
| WAV      | कोई कमी नहीं, पर फ़ाइल बड़ी होती है। अगर आप साउंड को किसी दूसरे प्रोग्राम में एडिट करेंगे तो इसे चुनिए। बहुत लंबे हिस्सों के लिए यह रोक दिया जाता है। |
| M4R      | iPhone की रिंगटोन। इसे सिर्फ़ Ringtone maker सेव करता है।                                                                                             |

MP3 और M4A के लिए **Quality** चुनिए: **Small** (64 kbps), **Good** (128 kbps) या **Best** (192 kbps)। ऊँची क्वालिटी ज़्यादा साफ़ होती है और फ़ाइल बड़ी। ज़्यादातर चीज़ों के लिए Good ठीक है। WAV में क्वालिटी का विकल्प नहीं होता।

सेव बटन के ऊपर की लाइन लंबाई और फ़ाइल का लगभग साइज़ दिखाती है। अगर WAV बहुत बड़ा होगा, तो वह लाइन चेतावनी बन जाती है: *WAV is too big for this length. Pick MP3 or M4A, or a shorter part.*

जब Nova Audio फ़ाइल बनाता है, तब *Making your file...* एक बार के साथ दिखता है। **Keep this page open.** रोकने के लिए **Cancel** पर टैप कीजिए।

## जब आपकी फ़ाइल तैयार हो

आखिरी स्क्रीन पर *Your file is ready* (या *Your ringtone is ready*) लिखा आता है। उस पर फ़ाइल का नाम, साइज़ और लंबाई दिखती है।

- **प्लेयर** आपको तैयार फ़ाइल को रखने से पहले सुनने देता है।
- **Save file** उसे आपके डिवाइस पर डाउनलोड करता है। फ़ोन पर वह आपके Downloads फ़ोल्डर में जाती है।
- **Share** आपके फ़ोन का शेयर मेन्यू खोलता है ताकि आप फ़ाइल WhatsApp या किसी दूसरे ऐप पर भेज सकें। वह तभी दिखता है जब आपका डिवाइस फ़ाइलें शेयर कर सकता हो।
- **Change something** आपको एडिटर में वापस ले जाता है, आपकी चुनी हुई चीज़ों के साथ। हिस्सा, फ़्रेड या फ़ॉर्मेट बदलिए और फिर सेव कीजिए।
- **Start with another file** पहली स्क्रीन पर वापस ले जाता है।

💡 अगर तैयार फ़ाइल वैसी नहीं बनी जैसी चाहिए थी, तो Change something पर टैप कीजिए। फ़ाइल दोबारा चुनने की ज़रूरत नहीं है।

## फ़ाइलें और सीमाएँ

- **जो फ़ाइलें खुल सकती हैं:** MP3, M4A, AAC, WAV, OGG, Opus, FLAC, और MP4, MOV, M4V, WebM, MKV व 3GP वीडियो की आवाज़, बशर्ते आपका ब्राउज़र उन्हें पढ़ सके।
- **जो फ़ाइलें सेव हो सकती हैं:** MP3, M4A और WAV, और Ringtone maker से M4R।
- **रिकॉर्डिंग:** एक बार में 30 मिनट तक।
- **नॉइज़ रिमूवर:** एक बार में 10 मिनट तक।
- **रिंगटोन:** Android के लिए 40 सेकंड तक और iPhone के लिए 30 सेकंड तक।
- **बहुत बड़ी फ़ाइलें:** जो ब्राउज़र फ़ाइल को टुकड़े-टुकड़े नहीं पढ़ सकता उसे पूरी फ़ाइल मेमोरी में रखनी पड़ती है, और तब बहुत बड़ी फ़ाइलें *This file is too big for this browser to open* के साथ मना कर दी जाती हैं। छोटी फ़ाइल आज़माइए, या कंप्यूटर।

## प्राइवैसी और ऑफ़लाइन

- **प्राइवैट।** आपकी फ़ाइलें आपके डिवाइस पर पढ़ी, काटी और सेव की जाती हैं। वे कभी अपलोड नहीं होतीं, और आपकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं भेजी जाती।
- **अकाउंट नहीं, वॉटरमार्क नहीं।** आपकी आवाज़ में कुछ नहीं जोड़ा जाता।

- **ऑफ़लाइन।** पहली बार खोलने के बाद पेज बिना कनेक्शन के भी खुल सकता है। MP3 बनाने वाला हिस्सा (और कुछ ब्राउज़र में M4A वाला) पहली बार इस्तेमाल करने पर सेव हो जाता है।
- **विज़िट के बीच कुछ नहीं रखा जाता।** पेज बंद करने के बाद Nova Audio आपकी फ़ाइलें नहीं रखता, इसलिए जाने से पहले तैयार फ़ाइल सेव कर लीजिए।

## आज़माने के आइडिया

### अपने पसंदीदा गाने की रिंगटोन

Ringtone maker खोलिए, गाना चुनिए, देखिए कि उसने कौन-सा हिस्सा चुना है, 1 s fade out रहने दीजिए और Make my ringtone पर टैप कीजिए।

### वीडियो की आवाज़

Video to MP3 खोलिए, कोई लेक्चर या भाषण चुनिए, और घर लौटते समय सुनने लायक हिस्सा सेव कीजिए।

### साफ़ वॉइस नोट

Voice recorder खोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, Noise remover को Medium पर रखिए और Louder चुनिए, फिर उसे WhatsApp पर शेयर कीजिए।

### गाने का छोटा टुकड़ा

MP3 cutter इस्तेमाल कीजिए, 20 सेकंड चुनिए, 2 s fade in और out जोड़िए, और M4A के रूप में सेव कीजिए।

## कीबोर्ड (कंप्यूटर)

कंप्यूटर पर आप कीबोर्ड से हैंडल खिसका सकते हैं। पहले किसी हैंडल पर क्लिक कीजिए ताकि वह फ़ोकस में आ जाए।

| की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्या करती है                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   (या   ) | हैंडल को सेकंड के दसवें हिस्से से खिसकाइए |
|  +                                                                                           | हैंडल को एक सेकंड से खिसकाइए              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menu बंद कीजिए                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | बटनों के बीच जाइए                         |

आप अपने कंप्यूटर से किसी फ़ाइल को पेज पर खींचकर भी उसे खोल सकते हैं।

## आम समस्याएँ

### “This browser could not read this file”

MP3, M4A, WAV या MP4 फ़ाइल आज़माइए। कुछ दुर्लभ फ़ॉर्मेट हर ब्राउज़र नहीं पढ़ सकता। अगर फ़ाइल Chrome जैसे किसी दूसरे ब्राउज़र में चलती है, तो वही इस्तेमाल कीजिए।

### “This file has no sound in it”

फ़ाइल में ऑडियो ट्रैक नहीं है, जैसे बिना आवाज़ के बनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। कोई दूसरी फ़ाइल चुनिए।

### “This file is too big for this browser to open”

आपके ब्राउज़र को यह फ़ाइल मेमोरी में रखनी पड़ती है। छोटी फ़ाइल आज़माइए, फ़ाइल को पहले किसी दूसरे प्रोग्राम में काट लीजिए, या कंप्यूटर इस्तेमाल कीजिए।

### माइक्रोफ़ोन काम नहीं करता

ब्राउज़र के पूछने पर माइक्रोफ़ोन की अनुमति दीजिए। अगर आपने Block पर टैप कर दिया था, तो साइट सेटिंग (पता-पट्टी के पास ताले या ट्यून वाला आइकन) खोलिए और novaclip.tech के लिए माइक्रोफ़ोन की अनुमति दीजिए, फिर कोशिश कीजिए। अगर संदेश में Recording needs a microphone लिखा है, तो देखिए कि आपके डिवाइस में माइक्रोफ़ोन है और कोई दूसरा ऐप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा।

### “Nothing was recorded”

रिकॉर्डिंग खाली थी। लाल बटन पर फिर टैप कीजिए, बोलिए, और रोकने से पहले थोड़ा इंतज़ार कीजिए।

### मेरी रिकॉर्डिंग बहुत धीमी है

More options खोलिए और Volume को Louder पर रखिए। वह धीमी रिकॉर्डिंग को उतना उठाता है जितना साउंड बिगाड़े बिना हो सके। बदलाव आप सेव करने के बाद सुनते हैं।

### “WAV is too big for this length”

WAV फ़ाइलें बहुत बड़ी होती हैं। MP3 या M4A चुनिए, या छोटा हिस्सा सेव कीजिए।

**“The noise remover works on up to 10 minutes”**

हैंडल से छोटा हिस्सा चुनिए, या Noise remover बंद कर दीजिए।

**“This browser cannot play this file here, but you can still cut and save it”**

प्लेयर इस तरह की फ़ाइल नहीं चला सकता, पर कटिंग फिर भी काम करती है। - और + बटनों से शुरुआत और अंत तय कीजिए, और सेव कीजिए।

**iPhone पर रिंगटोन कैसे इस्तेमाल करूँ?**

रिंगटोन iPhone चुनकर बनाइए, ताकि वह 30 सेकंड या उससे छोटी M4R फ़ाइल बने। उसे Mac पर Finder से (या Windows पर iTunes से) जोड़िए, या GarageBand में खोलिए। फिर Settings, Sounds & Haptics, Ringtone में उसे चुनिए।

**मैंने पेज बंद कर दिया और मेरी फ़ाइल चली गई**

पेज बंद करने के बाद Nova Audio फ़ाइलें नहीं रखता। पहले Save file से तैयार फ़ाइल सेव कीजिए। अगर आप जल्दी निकल गए, तो टूल खोलकर फिर से शुरू कीजिए।

**सेव करने में देर लगती है**

फ़ाइल आपका डिवाइस बनाता है, इसलिए लंबे हिस्से या Noise remover में समय लगता है। पेज खुला और स्क्रीन चालू रखिए। छोटा हिस्सा तेज़ होता है।

फिर भी अटके हैं? [Help Center](#) देखिए, या अपने फ़ोन मॉडल और ब्राउज़र के साथ [team@novaclip.tech](mailto:team@novaclip.tech) पर लिखिए।