

अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर Nova Clip

अपनी उँगलियों से एडिट कीजिए और तैयार वीडियो एक्सपोर्ट कीजिए, सब कुछ अपने फ़ोन पर। कंप्यूटर पर हैं? डेस्कटॉप मैनुअल देखिए।

novaclip.tech · Nova Clip एंड्रॉइड यूजर मैनुअल (हिन्दी) · अपडेट: 9 अक्टूबर 2026

शुरू करने से पहले

एंड्रॉइड पर Nova Clip एक ऐप की तरह आता है। जब तक ऐप Google Play पर नहीं आता, आप यही एडिटर **Chrome** में इस्तेमाल कीजिए। दोनों तरह से आपके वीडियो आपके फ़ोन पर ही रहते हैं और कभी अपलोड नहीं होते।

Chrome, अपडेटेड

Play Store खोलिए, Chrome खोजिए, और अगर Update दिखे तो उस पर टैप कीजिए।

खाली जगह

अपने वीडियो के साइज़ से कम से कम दोगुनी जगह खाली रखिए, ताकि तैयार फ़ाइल के लिए जगह रहे।

पहली बार इंटरनेट

एडिटर को एक बार खोलने और साइन इन करने के लिए यह चाहिए। उसके बाद एडिटिंग ऑफ़लाइन भी चलती है।

एक मुफ़्त अकाउंट

बिना अकाउंट के भी एडिट कर सकते हैं। तैयार वीडियो डाउनलोड करने के लिए Google या ईमेल से साइन इन करना होता है।



नए फ़ोन तेज़ एक्सपोर्ट करते हैं। पुराने फ़ोन पर प्रोजेक्ट छोटे रखिए और 720p पर एक्सपोर्ट कीजिए।

एंड्रॉइड ऐप

एंड्रॉइड के लिए Nova Clip

जल्द ही Google Play पर

ऐप में वही एडिटर है जो इस मैनुअल में बताया गया है। जब वह रिलीज़ हो, Google Play पर **Nova Clip** खोजिए और **Install** पर टैप कीजिए। वह दूसरे ऐप की तरह Play Store से अपडेट होता रहेगा।


तब तक: Chrome में इस्तेमाल कीजिए

1. **Chrome** खोलिए और `novaclip.tech/editor.html` पर जाइए।
2. फ़ोन वाला एडिटर सीधे खुल जाता है। कुछ इंस्टॉल नहीं करना है।
3. अगली बार जल्दी ढूँढने के लिए Chrome के **:** मेन्यू पर टैप कीजिए, फिर ☆ तारे पर, बुकमार्क करने के लिए।

आपके प्रोजेक्ट और एक्सपोर्ट किए वीडियो आपके फ़ोन पर ही रहते हैं। जब ऐप आएगा, आप उन्हें ऐप में भी इस्तेमाल करते रह सकेंगे।

एडिटर की स्क्रीन

फ़ोन को सीधा पकड़िए। स्क्रीन के चार हिस्से हैं:



1. **टूलबार।** मुख्य टूल तक पहुँचने के लिए इसे बगल में स्वाइप कीजिए: **Beginner / Pro**, Import, Undo, Redo, Split, Delete, Text, Sticker, Canvas size। लोगो के पास एक छोटा पेंसिल आइकन **Nova Animate** खोलता है। कम इस्तेमाल होने वाले टूल (In/Out पॉइंट, Ripple, Marker, Detect Beats, प्रोजेक्ट Save/Load) **Pro** मोड में **... More** के पीछे हैं। **Export** हमेशा दाईं तरफ़ रहता है।
2. **प्रीव्यू।** आपका वीडियो दिखाता है। उसके नीचे प्ले, शुरू पर जाइए, अंत पर जाइए और सीक बार हैं। छोटे बटनों की क़तार को बगल में स्वाइप करके **REC**, **AI VO**, **Frame**, **Speed** और वॉल्यूम तक पहुँचिए।
3. **काम की जगह।** आप जो टैब चुनते हैं उसके हिसाब से यह टाइमलाइन, आपका मीडिया, या एडिट सेटिंग दिखाती है।
4. **टैब।** *Timeline* आपकी क्लिप सजाता है। *Media* आपके इम्पोर्ट किए सब कुछ की सूची देता है। *Edit* चुनी हुई क्लिप को बदलता है।

💡 अगर आप बड़े फ़ोन या टैबलेट को आड़ा कर देंगे, तो पूरा डेस्कटॉप लेआउट मिलेगा। वह भी चलता है, पर फ़ोन पर सीधा पकड़ना आसान है। उस लेआउट का हाल **डेस्कटॉप मैनुअल** में है।

Beginner और Pro

ताकि नए यूज़र के सामने एक साथ सारे टूल न आ जाएँ, फ़ोन वाला एडिटर **Beginner** मोड में शुरू होता है। **Pro** में जाने के लिए टूलबार के बाईं तरफ़ **Beginner** बटन पर टैप कीजिए। वापस जाने के लिए उस पर फिर टैप कीजिए। Nova Clip आपकी पसंद याद

रखता है।

मोड	आपको क्या दिखता है
Beginner	सिर्फ़ मुख्य टूल। ... More मेन्यू और Lumetri कलर टैब छिपे रहते हैं।
Pro	सब कुछ। टूलबार में ... More आ जाता है, जिसमें Set in-point, Set out-point, Ripple delete, Add marker, Detect beats, Save project और Load project हैं। Edit टैब में कलर ग्रेडिंग के लिए Lumetri टैब आ जाता है।

💡 अगर इस मैनुअल का कोई टूल वहाँ नहीं है जहाँ लिखा है, तो देखिए कि आप Pro मोड में हैं या नहीं। Save, Load और Ripple delete ... More में हैं, और वह मेन्यू सिर्फ़ Pro में दिखता है।

अपने वीडियो जोड़ें

1. टूलबार में **Import** पर टैप कीजिए। एंड्रॉइड का फ़ाइल पिकर खुलता है।
2. **Photos, Gallery** या **Files** चुनिए, फिर अपने वीडियो, संगीत या आवाज़ की रिकॉर्डिंग चुनिए। कई चुनने के लिए पहले वाले को दबाकर रखिए, फिर बाकी पर टैप कीजिए।
3. **Media** टैब खुल जाता है और जो आपने इम्पोर्ट किया उसकी सूची दिखाता है।
4. किसी क्लिप को अपनी टाइमलाइन के अंत में जोड़ने के लिए उसके पास **+** पर टैप कीजिए। एडिटर वापस **Timeline** टैब पर आ जाता है ताकि आप उसे देख सकें।

क्लिप को उसी क्रम में जोड़िए जिसमें आप चाहते हैं कि वे चलें। बाद में उन्हें आगे-पीछे भी कर सकते हैं (देखिए [टच जेस्चर](#))।

💡 इम्पोर्ट करना सिर्फ़ फ़ाइलें पढ़ता है। कुछ कॉपी या अपलोड नहीं होता, और आपकी मूल फ़ाइलें कभी नहीं बदलतीं।

टच जेस्चर

टाइमलाइन पर तेज़ स्वाइप व्यू को सरकाता है, और दबाकर रखना क्लिप को हिलाता है। इस तरह स्क्रॉल करते समय आपसे गलती से कोई क्लिप नहीं हिलती।

यह कीजिए	कहाँ	क्या होता है
टैप	क्लिप पर	उसे चुन लेता है। उसकी सेटिंग Edit टैब में दिखती हैं।
डबल-टैप	क्लिप के नाम पर	उसका नाम बदलता है।
स्वाइप	टाइमलाइन पर	बाएँ-दाएँ, या ऊपर-नीचे स्क्रॉल करता है।

यह कीजिए	कहाँ	क्या होता है
दबाकर रखिए, फिर ड्रैग	क्लिप पर	क्लिप को उठाता है (फ़ोन हल्का-सा काँपता है) और उसे नए समय पर या दूसरे ट्रैक पर ले जाता है।
दबाकर रखिए, फिर छोड़ दीजिए	क्लिप पर	क्लिप का मेन्यू खोलता है: लेबल का रंग, चुनाव में जोड़ना, नाम बदलना, लिंक, स्लिप टू स्टार्ट, रिवर्स, फ़्रीज़ फ़्रेम, कलर ग्रेड कॉपी या पेस्ट, लॉक, डिलीट।
किनारा ड्रैग करना	क्लिप का बायाँ या दायाँ किनारा	शुरुआत या अंत ट्रिम करता है।
छूना या ड्रैग करना	ट्रैक के ऊपर का टाइम रूलर	प्लेहेड को उस पल पर ले जाता है।
ड्रैग करना	प्रीव्यू के नीचे का सीक बार	वीडियो में आगे-पीछे चलता है।
दो उँगलियों से पिंच	टाइमलाइन पर	बारीक एडिट के लिए ज़ूम इन करने को उँगलियाँ फैलाइए, या पूरा प्रोजेक्ट देखने के लिए उन्हें सिकोड़िए।

ट्रिम, स्प्लिट और डिलीट

शुरुआत या अंत ट्रिम कीजिए

दो उँगलियों से ज़ूम इन कीजिए ताकि क्लिप चौड़ी हो जाए। फिर उसके बाएँ या दाएँ किनारे को अंदर की तरफ़ ड्रैग कीजिए।

क्लिप को दो हिस्सों में काटिए

1. जहाँ कटाई करनी है वहाँ प्लेहेड रखने के लिए टाइम रूलर को छुड़िए। सटीक जगह के लिए सीक बार को ड्रैग कीजिए और प्रीव्यू देखिए।
2. क्लिप पर टैप करके उसे चुनिए।
3. टूलबार में **Split** पर टैप कीजिए।

कोई हिस्सा हटाइए

जो हिस्सा नहीं चाहिए उसके दोनों तरफ़ स्प्लिट कीजिए, उस पर टैप कीजिए, फिर टूलबार में **Delete** पर टैप कीजिए। आप क्लिप को दबाकर रखकर मेन्यू से Delete भी चुन सकते हैं। **Pro** मोड में खाली जगह अपने-आप बंद करने के लिए **Ripple delete** चालू कीजिए (टूलबार में ... More के नीचे)।



गलती हो गई? टूलबार में **Undo** पर टैप कीजिए। और पीछे जाने के लिए कई बार टैप कीजिए।

इफ़ेक्ट, टेक्स्ट और म्यूज़िक

किसी क्लिप पर टैप कीजिए, फिर **Edit** टैब खोलिए। उस क्लिप की सारी सेटिंग देखने के लिए नीचे स्क्रॉल कीजिए:

- **Effect Controls:** ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू, ब्लर, विग्नेट, फ़िल्म ग्रेन, ग्लो, और **Preset Looks** की एक क़तार। **Pro** मोड में एक **Lumetri** टैब भी है, जिसमें **AUTO** कलर, व्हील, कर्व और **LUT** हैं।
- **Clip Info:** स्पीड, फ़्रीज़ फ़्रेम, रिवर्स, वॉल्यूम (चुप से लेकर 200% तक), ओपैसिटी और बहुत कुछ। देखिए **स्मार्ट टूल**।
- **Transform:** स्केल और रोटेशन। **Pan & Zoom** (Ken Burns) किसी शॉट में धीमा ज़ूम और पैन जोड़ता है।
- **Audio — Noise Removal:** आवाज़ की रिकॉर्डिंग में भनभनाहट और बैकग्राउंड की गूँज कम करता है।

स्लाइडर बदलने के लिए उसे उँगली से ड्रैग कीजिए।

टेक्स्ट जोड़िए

टूलबार में **Text** पर टैप कीजिए। अपने शब्द लिखिए, फिर साइज़, रंग, **Position** (ऊपर, बीच या नीचे), वह कब दिखे (Start और End, सेकंड में) और एनिमेशन चुनिए। **Add** पर टैप कीजिए। Lower Third, Big Title और Subtitle जैसी तैयार स्टाइल Edit टैब में **Text Overlays** के नीचे हैं।

स्टिकर जोड़िए

टूलबार में **Sticker** पर टैप कीजिए, कोई चुनिए, और उसका साइज़, **Position** और समय तय कीजिए।

बैकग्राउंड म्यूज़िक जोड़िए

Edit टैब में **Background Music** ढूँढिए और अपने फ़ोन से कोई गाना चुनिए। उसका वॉल्यूम ऐसा रखिए कि वह बोली हुई बात को न ढके, और फ़ेड इन व फ़ेड आउट जोड़िए। आप **Media** टैब में **Media Browser** के नीचे मुफ़्त म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट भी खोज सकते हैं।

स्मार्ट टूल

Nova Clip में ऐसे टूल हैं जो धीमा काम आपके लिए कर देते हैं। ये सब आपके फ़ोन पर चलते हैं, और कुछ अपलोड नहीं होता। पहली बार इनमें से कुछ एक छोटा मॉडल डाउनलोड करते हैं जो आपके फ़ोन पर रखा जाता है, इसलिए Wi-Fi इस्तेमाल कीजिए।

टूल	कहाँ	क्या करता है
Auto Caption	Edit टैब, <i>Text Overlays</i>	आपका वीडियो सुनकर कैप्शन लिखता है। फिर Caption styles से लुक चुनिए। पहली बार लगभग 75 MB डाउनलोड होता है।
Remove Silence	Edit टैब, <i>Clip Info</i>	चुप्पी वाले खाली हिस्से काट देता है।

टूल	कहाँ	क्या करता है
Split at Scenes	Edit टैब, <i>Clip Info</i>	जहाँ तस्वीर नए सीन पर कटती है, वहाँ वीडियो क्लिप को बाँट देता है।
Remove Filler Words	Edit टैब, <i>Clip Info</i>	<i>um, uh</i> और <i>hmm</i> (अंग्रेज़ी) काट देता है।
Background Removal	Edit टैब, <i>Clip Info</i>	किसी व्यक्ति के पीछे का बैकग्राउंड हटा देता है। ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं।
Auto-Reframe	Edit टैब, <i>Clip Info</i>	चौड़े वीडियो को लंबा क्रॉप करने के लिए चेहरे का पीछा करता है।
Chroma Key	Edit टैब, <i>Clip Info</i>	ग्रीन स्क्रीन हटाता है, ताकि आप किसी व्यक्ति के पीछे कोई और तस्वीर लगा सकें।
Speed, Reverse, Freeze Frame	Edit टैब, <i>Clip Info</i>	स्लो मोशन, टाइम-लैप्स, उल्टा चलाना, या एक रुकी हुई तस्वीर।
REC	प्रीव्यू के नीचे की क़तार	आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करता है। रोकने के लिए फिर टैप कीजिए। वह प्लेहेड पर टाइमलाइन में आ जाती है।
AI VO	प्रीव्यू के नीचे की क़तार	लिखे हुए शब्दों को बोली हुई आवाज़ में बदलता है।
Video templates	Media टैब	लगभग 500 तैयार एनिमेटेड वीडियो। 🎬 Video templates (500+) पर टैप कीजिए।

इनमें से हर एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। हर सेटिंग के लिए [डेस्कटॉप मैनुअल](#) के ये हिस्से देखिए: ऑटो कैप्शन, साइलेंस, सीन और फ़िलर वर्ड, क्रोमा की, बैकग्राउंड हटाना, Auto-Reframe, स्पीड, वॉइस रिकॉर्डिंग और AI वॉइसओवर और वीडियो टेम्पलेट।

Reels और Shorts साइज़

Instagram Reels, YouTube Shorts और WhatsApp Status में लंबा 9:16 वीडियो चलता है। एक्सपोर्ट से पहले यह सेट कीजिए:

1. टूलबार को स्वाइप कीजिए और **Canvas size** पर टैप कीजिए (शुरू में उस पर *Auto* लिखा होता है)।
2. **1080×1920** चुनिए। छोटी फ़ाइल के लिए **720×1280** चुनिए। चौकोर पोस्ट के लिए **1080×1080** चुनिए।
3. प्रीव्यू देखिए। अगर कोई क्लिप फ़्रेम नहीं भरती, तो उसे चुनकर Edit टैब में *Transform* → *Scale* बढ़ाइए, या वीडियो क्लिप के लिए **Auto-Reframe** चालू कीजिए।

अपना काम सेव करें

Nova Clip हर 30 सेकंड में आपके एडिट फ़ोन पर सेव करता है। अगर Chrome बंद हो जाए या फ़ोन रीस्टार्ट हो जाए, तो Nova Clip दोबारा खोलिए। एक बैनर आपका पिछला प्रोजेक्ट **restore** करने का विकल्प देगा।

आपकी वीडियो फ़ाइलें प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रखी जातीं। restore करने के बाद वही वीडियो अपनी गैलरी से दोबारा इम्पोर्ट कीजिए, और आपके एडिट उनसे जुड़ जाएंगे।

किसी प्रोजेक्ट को बाद के लिए रखने, या दूसरे डिवाइस पर ले जाने के लिए **Pro** मोड में जाइए, **⋮ More** पर टैप कीजिए और फिर **Save project** पर। यह एक छोटी `.nova.json` फ़ाइल डाउनलोड करता है। उसे दोबारा **⋮ More** और **Load project** से खोलिए।

एक्सपोर्ट और शेयर

1. **Export** पर टैप कीजिए (ऊपर दाईं तरफ़)।
2. अगर आपने अभी तक साइन इन नहीं किया है, तो **Continue with Google** पर टैप कीजिए या ईमेल से साइन इन कीजिए। यह सिर्फ़ एक बार करना होता है, और आपका प्रोजेक्ट खुला रहता है।
3. **resolution** और **format** चुनिए। MP4 हर जगह चलता है, और सोशल मीडिया के लिए 1080p अच्छा चुनाव है।
4. **Export & Download** पर टैप कीजिए और प्रोग्रेस बार पूरा होने तक रुकिए।
5. वीडियो आपके फ़ोन के **Downloads** फ़ोल्डर में सेव होता है। उसे *Files* ऐप से, या Chrome के **⋮ → Downloads** से खोलिए।

उसे पोस्ट करने के लिए WhatsApp, Instagram या YouTube खोलिए, वीडियो अपलोड करना चुनिए, और उसे *Downloads* से चुनिए।

 एक्सपोर्ट पूरा होने तक स्क्रीन चालू और Nova Clip खुला रखिए। अगर आप दूसरे ऐप में चले जाएँ या फ़ोन लॉक कर दें, तो एंड्रॉइड एक्सपोर्ट को रोक या बंद कर सकता है।

ऑफ़लाइन और अपडेट

एक बार इंटरनेट के साथ एडिटर खोल लेने के बाद Chrome उसकी एक कॉपी रख लेता है, इसलिए वह बिना इंटरनेट के भी खुलता है: हवाई जहाज़ में, मेट्रो में, कहीं भी। इम्पोर्ट, एडिटिंग और एक्सपोर्ट सब ऑफ़लाइन चलते हैं। साइन इन के लिए इंटरनेट चाहिए, इसलिए एक बार ऑनलाइन रहते हुए साइन इन कर लीजिए।

अपडेट अपने-आप आते हैं। जब भी आपका फ़ोन ऑनलाइन होता है, Nova Clip बैकग्राउंड में नया वर्ज़न ले लेता है और अगली बार खोलने पर उसे इस्तेमाल करता है।

आम समस्याएँ

एंड्रॉइड ऐप कहाँ से मिलेगा?

Nova Clip ऐप Google Play पर आने वाला है। जब तक वह नहीं आता, Chrome में

novaclip.tech/editor.html खोलिए। यह वही एडिटर है। अगर कोई लिंक Instagram या WhatsApp के अंदर खुला, तो पहले : पर टैप करके *Open in Chrome* चुनिए, क्योंकि वे बिल्ट-इन ब्राउज़र एडिटर को ठीक से नहीं चला पाते।

मुझे ... More, Save या Lumetri नहीं मिल रहे

फ़ोन वाला एडिटर **Beginner** मोड में शुरू होता है, जो इन्हें छिपा देता है। टूलबार के बाईं तरफ़ **Beginner** बटन पर टैप करके **Pro** में जाएं।

क्लिप हिलाना चाहता हूँ पर टाइमलाइन स्कॉल हो जाती है

तेज़ स्वाइप हमेशा स्कॉल करता है। क्लिप हिलाने के लिए उस पर उँगली लगभग आधा सेकंड स्थिर रखिए, जब तक वह उठ न जाए और फ़ोन काँप न जाए, फिर ड्रैग कीजिए।

क्लिप इतनी छोटी हैं कि किनारे पकड़ में नहीं आते

टाइमलाइन पर दो उँगलियाँ फैलाकर ज़ूम इन कीजिए। क्लिप चौड़ी हो जाती हैं, और ट्रिम के किनारे पकड़ना आसान हो जाता है।

वीडियो इम्पोर्ट नहीं हो रहा या काली स्क्रीन की तरह चल रहा है

कुछ फ़ोन ऐसे फ़ॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं जो Chrome उस डिवाइस पर नहीं चला पाता (अक्सर HEVC/H.265 या "high efficiency" वीडियो)। अपनी कैमरा सेटिंग में *Most compatible* / H.264 चुनिए, या फ़ाइल को पहले कन्वर्ट कर लीजिए। Chrome भी अपडेट कीजिए: नए वर्ज़न ज़्यादा फ़ॉर्मेट चलाते हैं।

एक्सपोर्ट धीमा है, रुक जाता है, या फ़ोन गर्म हो जाता है

वीडियो का सारा काम आपका फ़ोन करता है, इसलिए लंबे 1080p एक्सपोर्ट में समय लगता है। स्क्रीन चालू रखिए और Nova Clip में ही रहिए। लंबे वीडियो के लिए चार्जर लगा दीजिए। दूसरे ऐप बंद कीजिए। अगर बार-बार रुके, तो 720p पर एक्सपोर्ट कीजिए या लंबे प्रोजेक्ट को हिस्सों में बाँट दीजिए।

"Not enough space" या एक्सपोर्ट आखिर में फ़ेल हो जाता है

तैयार वीडियो आपके फ़ोन में समाना चाहिए। जगह खाली कीजिए (पुराने डाउनलोड मिटाइए, या फोटो क्लाउड स्टोरेज में डालिए), फिर दोबारा एक्सपोर्ट कीजिए। कम resolution से भी छोटी फ़ाइल बनती है।

Google साइन-इन नहीं खुलता

Chrome में novaclip.tech के लिए पॉप-अप की इजाज़त दीजिए (: → Settings → Site settings → Pop-ups), और देखिए कि आप ऑनलाइन हैं। ईमेल और पासवर्ड से साइन इन भी चलता है।

मेरा एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो कहाँ है?

Downloads फ़ोल्डर में। Files ऐप → Downloads खोलिए, या Chrome : → Downloads। कुछ गैलरी ऐप उसे एक मिनट बाद दिखाते हैं, या *Albums* → *Downloads* में।

फिर भी अटके हैं? [Help Center](#) देखिए, या अपने फ़ोन का मॉडल और Chrome का वर्ज़न बताते हुए team@novaclip.tech पर लिखिए।